Université de Ngozi
INSTITUTE UNIVERSITAIRE DES SCIENCES
DE LA SANTÉ

Pathologie Générale
et
Physiopathologie Générale

5- PERTURBATIONS HEMODYNAMIQUES

Cours du prof. Paolo Bellavite

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

La bonne circulation du sang et du lymphe est fondamental pour la fonction et la santé de l'organisme, donc les perturbations hémodynamiques forment un important chapitre dé la pathologie générale.





Pathologie générale
PERTURBATIONS HEMODYNAMIQUES
TABLE DES MATIÈRES



1. L'hypertension artérielle
2. Les hyperémies et congestion
3. Les œdèmes (transsudatifs)
   - A- Régulation des mouvements des fluides
   - B - Pathogénie
4. Les hémorragies
   - A- Localisations et types
   - B - Conséquences
5. L'hémostase
6. La thrombose
   - A- Définition et types
   - B - Pathogénie
   - C - Conséquences
7. Les embolies
8. L'infarctus


L'hypertension artérielle
VALEURS NORMALES
HYPERTENSION ARTERIELLE
120
180
TA maxima
TA maxima
80
110
TA minima
TA minima


L'hypertension artérielle
Céphalée
Épistaxis
T.A
élevée
Tremblement
des mains
Rupture artérielle: hémorragie cérébrale
Complication

L'hypertension artérielle

L'hypertension artérielle
favorise l'artériosclérose

Artériosclérose



Hémiplégie
pour
hémorragie
cerebrale

Pathologie générale
PERTURBATIONS HEMODYNAMIQUES
TABLE DES MATIÈRES



1. L'hypertension arterielle
2. Les hyperémies et congestion
3. Les œdèmes (transsudatifs)
   - A- Régulation des mouvements des fluides
   - B - Pathogénie
4. Les hémorragies
   - A- Localisations et types
   - B - Conséquences
5. L'hémostase
6. La thrombose
   - A- Définition et types
   - B - Pathogénie
   - C - Conséquences
7. Les embolies
8. L'infarctus

HYPERÉMIE ET CONGESTION

Les termes *hyperémie* et *congestion* indiquent une augmentation locale de la quantité de sang dans un tissu.

- ***L'hyperémie* est une augmentation locale de la quantité de sang qui résulte d'une augmentation de débit sanguin dans le tissu à la suite d'une dilatation des artérioles (hyperhémie active). Le sang augmenté est rouge vif (sang artériel, c'est-à-dire oxygéné). Congestion es une hyperémie avec circulation lente.**



HYPEREMIE ET CONGESTION



www.Dailymotion.com

HYPEREMIE ET CONGESTION

www.Dailymotion.com

Cyanose: coloration bleutée de la peau et du tissue conjonctif particulièrement visible sous les ongles

http://meded.ucsd.edu/clinicalmed/upper.htm

Pathologie générale
PERTURBATIONS HEMODYNAMIQUES
TABLE DES MATIÈRES



1. L'hypertension arterielle
2. Les hyperémies et congestion
3. Les œdèmes (transsudatifs)
   - A- Régulation des mouvements des fluides
   - B - Pathogénie
4. Les hémorragies
   - A- Localisations et types
   - B - Conséquences
5. L'hémostase
6. La thrombose
   - A- Définition et types
   - B - Pathogénie
   - C - Conséquences
7. Les embolies
8. L'infarctus

2 - LES OEDEMES

- ***Oedème signifie quantité excessive du liquide dans les tissus interstitiels ou dans les cavités séreuses.***
- ***Il peut être constitué d'un exsudat (œdème inflammatoire) lorsqu'il contient de nombreuses protéines et a une gravité spécifique élevée, ou d'un transsudat (œdème transsudatif), lorsqu'il est formé par des déséquilibres hydrostatiques ou osmotiques.***

LES OEDEMES

-
- ***Oedème signifie augmentation de la quantité de liquide dans les espaces interstitiels tissulaires.***
- ***L'œdème peut être local ou général*.**
- **Par le même mécanisme, le liquide peut augmenter dans diverses cavités de l'organisme et ces situations ont des noms différents : *hydropéritoine ou ascite, hydrothorax, hydropéricarde, hydrarthrose* , etc.**
- ***L'anasarque* est un œdème grave et généralisé avec gonflement important des tissus sous-cutanés et épanchements dans les cavités sereuses.**

OEDEME PAR L'INSUFFISANCE CARDIAQUE



www.Dailymotion.com

Pathologie générale
PERTURBATIONS HEMODYNAMIQUES
TABLE DES MATIÈRES



1. L'hypertension arterielle
2. Les hyperémies et congestion
3. Les œdèmes (transsudatifs)
   - A- Régulation des mouvements des fluides
   - B - Pathogénie
4. Les hémorragies
   - A- Localisations et types
   - B - Conséquences
5. L'hémostase
6. La thrombose
   - A- Définition et types
   - B - Pathogénie
   - C - Conséquences
7. Les embolies
8. L'infarctus

LES OEDEMES

B – Pathogénie d'un transsudat

- **Quatre mécanismes peuvent provoquer cet type de œdème**

1. ***Augmentation de la pression hydrostatique intra vasculaire (veines, capillaires).***
   (insuffisance cardiaque, thrombose veineuse)
2. ***Diminution de la pression oncotique du plasma (hypo protéinémies, albuminurie ou dénutrition*).**
3. ***Rétention hydro-sodée (insuffisance rénale)***
4. ***Oblitération lymphatique (parasites, néoplasie)***

- **Ces mécanismes pathogéniques sont présents dans plusieurs cas d'œdème, c'est-à-dire que les oedèmes ont souvent une pathogénie multiple.**

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

La bonne circulation du sang et du lymphe est fondamental pour la fonction et la santé de l'organisme, donc les perturbations hémodynamiques forment un important chapitre dé la pathologie générale.



PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

LES OEDEMES

- **1. L'augmentation de la pression hydrostatique**

- **Peut être locale, générale (systémique) ou régionale.**
-
- **a) Dans le premier cas l'œdème est *local*. L'augmentation de la pression hydrostatique locale se vérifie par oblitération des veines par un thrombus veineuse (p.ex. des veines des membres inférieures) ou par compression extrinsèque des veines (p.ex. par tumeurs, ligatures, immobilisation avec des plâtres mal faits).**
-
- **b) Les augmentations généralisées de la pression veineuse, qui entraînent des *oedèmes systémiques*, s'observent surtout au cours *d'insuffisance cardiaque congestive avec altération de la fonction ventriculaire*.**
- **L'insuffisance cardiaque est associée à une diminution du débit cardiaque et de ce fait à une perfusion rénale réduite. L'hypoperfusion sanguine rénale met en branle une rétention hydro-sodée par le rein .**

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

LES OEDEMES

L'augmentation de la pression hydrostatique

- Œdème et chevilles enflées représentent l'étape suivante dans la progression de l'insuffisance veineuse et sont le résultat de l'hypertension veineuse forçant les fluides dans les espaces lymphatiques et interstitiels.

- Cela peut causer l'enflure des jambes et des chevilles ainsi que des changements dans la pigmentation de la peau. Des douleurs graves sont typiques de ces conditions, surtout dans la jambe inférieure (mollet et cheville) où la proximité des nerfs exacerbe la situation.

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

LES OEDEMES

L'insuffisance cardiaque



Succession des événements qui entrainent l'œdème systémique au cours de l'insuffisance cardiaque, ou de diminution de la pression oncotique du plasma, comme dans le syndrome néphrotique. ADH=hormone antidiurétique; VFG=vitesse de filtration glomérulaire.

© Paolo Bellavite, Université Verona-Ngozi. 5 Perturbations hémodinamiques

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

LES OEDEMES

L'augmentation de la pression hydrostatique

- **La *cirrhose hépatique* provoque une augmentation de résistance au flux sanguin portal avec hypertension portale.**

  Une conséquence est *l'ascite*, c'est-à-dire l'accumulation de liquide transsudé dans la cavité péritonéale.
  C'est généralement un liquide séreux contenant moins de 3 gr/100ml de protéines (albumine notamment).
- **D'autres mécanismes pathogéniques sont importants dans la formation de l'ascite : *hypoprotéinémie* par**
  - diminution de la synthèse de l'albumine causée par le manque du parenchyme hépatique ou dénutrition.
  - perte de albumine du reins


La cirrhose du foie
Rétention de sodium
Diminution de la production d'albumine
Augmentation de la perméabilité capillaire

3. Mécanisme de l'ascite

Le foie cirrhotique, devenu très dure, empêche le passage du sang à travers ses tissus.
Le résultat est que la veine porte se dilate et la tension veineuse augmente: on a une hypertension portale.
Par conséquent, il y a passage de l'eau contenue dans les veines dilatées de la circulation portale vers la cavité péritonéale: ascite.

3. Ingene urusina rushika

Igitigu kigumaraye kirabuza amaraso kugitemberamwo.
Inkurikizi n'uko amaraso aca aba umurengera muri wa mutsi, ukaca wongerekana kuvyimba, tension yo mu mitsi y'igitigu ikagwira; amazi yo mu maraso, buke buke arajojota avuye muri ya mitsi, akaja musi y'urukoba rwo mu nda: umuntu akagira urusina.




La cirrhose du foie
PONCTION D'ASCITE


Oscar Costantini
MALADIES NON TRANSMISSIBLES
français
rundi

LES OEDEMES

- **1. L'augmentation de la pression hydrostatique**

- **La *cirrhose hépatique chronique* (voire inflammation chronique) provoque une augmentation de résistance au flux sanguin portal avec hypertension portale.**
  Une conséquence est *l'ascite*, c'est-à-dire l'accumulation de liquide transsudé dans la cavité péritonéale.
  C'est généralement un liquide séreux contenant moins de 3 gr/100ml de protéines (albumine notamment). D'autres mécanismes pathogéniques sont importants dans la formation de l'ascite : hypoprotéinémie par diminution de la synthèse de l'albumine causée par le manque du parenchyme hépatique ou dénutrition.

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

LES OEDEMES

Oedème pulmonaire .

- **C'est une situation pathologique très inquiétante, parce que la présence de liquide dans les cloisons inter alvéolaires et dans les espaces alvéolaires constitue un grave obstacle aux échanges d'oxygène et de gaz carbonique (anhydride carbonique) avec comme conséquence l'hypoxémie, l'hypercapnie et l'acidose respiratoire.**
- **Le mécanisme le plus fréquent de ce type d'œdème est celui dû à la congestion pulmonaire avec augmentation de la pression hydrostatique dans les capillaires au cours de l'insuffisance cardiaque gauche.**



OEDEME DU POUMON



www.Dailymotion.com

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

LES OEDEMES

L'augmentation de la pression hydrostatique

- ***En résumé : les œdèmes les plus communs dans lesquels l'augmentation de la pression hydrostatique joue un rôle significatif sont les œdèmes***
  - ***de l'insuffisance cardiaque congestive***
  - ***de la cirrhose hépatique chronique***
  - ***de poumon par la congestion au cours de l'insuffisance cardiaque gauche***
  - ***les oedèmes locaux par obstacle à l'écoulement du sang veineux, conséquence de la thrombose veineuse ou de la compression extrinsèque.***
  - ***l'insuffisance rénale***

LES OEDEMES

La diminution de la pression oncotique du plasma par hypoprotéinémie

- **L'albumine est la principale protéine responsable du maintien de la pression oncotique**
- **Une *hypoprotéinémie* cause une réduction de la pression oncotique du plasma. Une hypoprotéinémie peut résulter de A) la *déperdition excessive* des protéines ou B) de la *diminution de la synthèse* des proteines.**
- ***A) La déperdition des protéines, principalement d'albumine* survient au cours :**
- **- du *syndrome néphrotique*, qui est caractérisée par une hyperperméabilité capillaire glomérulaire ,**
- **- d'*entéropathies* avec perte d'albumine dans le segment intestinal (entéropathies exsudatives) et malabsorption,**
- **- de *brûlures étendues***

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

LES OEDEMES

- ***B) La diminution de la synthèse*** **de l'albumine survient au cours :**
- **a) d'affections hépatiques chroniques avec destruction des cellules hepatiques, comme la *cirrhose***
- **b) dénutrition et malnutrition protido -calorique avec *marasme nutritionnel*, ou *Kwashiorkor***
-



Figure 10-21. Kwashiorkor. Oedème généralisé sous forme d'une bouffissure de la face, des bras et des jambes.

LES OEDEMES

2. La diminution de la pression oncotique du plasma par hypoprotéinémie

Kwashiorkor



www.Dailymotion.com

LES OEDEMES

Oblitération lymphatique

- SYSTEME LYMPHATIQUE
  = SYSTEME DE DRAINAGE
- - Récupère le liquide interstitiel excédentaire (2 litres / 24 h) et le retourne dans le système circulatoire au niveau de la veine cave supérieure.
-



Diagram of the lymphatic system
Copyright © CancerHelp UK

nte-serveur.univ-lyon1.fr

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

LES OEDEMES

Oblitération lymphatique

- Si ce système de drainage se bouche, le liquide interstitiel va s'accumuler dans les tissus situés en amont de la zone obstruée ce qui va conduire à la formation d'un œdème. L'image montre un cas extrême où les ganglions de l'aine droite (g. aortique latéral, g. iliaque externe et g. inguinal profond) sont totalement bouchés. L'oedème qui en résulte porte le nom ***d'éléphantiasis***..

nte-serveur.univ-lyon1.fr

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

LES OEDEMES

Goutte épaisse: microfilaire de Wuchereria bancrofti

<u>Oblitération lymphatique</u>

-
- **Une oblitération lymphatique et l'œdème conséquent (*lymphoedème)* peuvent se vérifier dans plusieurs circonstances d'obstruction lymphatique :**
  - ***par inflammation ou tumeurs des ganglions lymphatiques***
  - ***par résection chirurgicale ou radiothérapique***
  - ***par infestation parasitaire filarienne*. provoqué par le nématode Wuchereria bancrofti-**

Les larves filiformes entortillées ensemble vivent dans les vaisseaux lymphatiques et provoquent une inflammation chronique avec fibrose des canaux et des ganglions lymphatiques ; l'œdème consécutif des organes génitaux externes et des membres inférieurs devient tellement importants qu'on l'appelle « éléphantiasis »

  - ***par maladie vénérienne, lymphogranuloma venereum,* causé par une Chlamydia qui détruit les ganglions lymphatiques locaux.**

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

LES OEDEMES

Oblitération lymphatique

- **Filariasis (cause adjuvante: Simulie – et autres insects comme Anopheles, etc)**



nte-serveur.univ-lyon1.fr

Pathologie générale
PERTURBATIONS HEMODYNAMIQUES
TABLE DES MATIÈRES



1. L'hypertension arterielle
2. Les hyperémies et congestion
3. Les œdèmes (transsudatifs)
   - A- Régulation des mouvements des fluides
   - B - Pathogénie
4. Les hémorragies
   - A- Localisations et types
   - B - Conséquences
5. L'hémostase
6. La thrombose
   - A- Définition et types
   - B - Pathogénie
   - C - Conséquences
7. Les embolies
8. L'infarctus

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

LES HEMORRAGIES

- ***Définition. Une hémorragie est une extravasation du sang qui peut se produire au niveau des capillaires, des veines, des artères et du cœur.***





Une hémorragie peut être *extériorisées*, *quand le sang est versé à l'externe*, ou *interne*, quand le sang reste englobée dans un tissu ou dans une cavité (péritoine, péricarde, ventricules cérébraux, médiastin, intestin , cavité articulaire etc.)

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

LES HEMORRAGIES

- ***Localisation et types.***
- ***Melæna*** **(fèces noires) est le sang présent dans les fèces par une hémorragie dans l'intestin. (*saignement digestif occulte* lorsque la présence de sang dans les fèces est détectable seulement avec analyse chimique).**
- ***Hématurie*** **est la présence de sang dans l'urine (macroscopique ou microscopique) lorsque l'hémorragie survient dans l'appareil urinaire, rein, vie urinaires, vessie, prostate , urètre.**
- ***Hématémèse (vomissement de sang)*** **est due à un saignement gastro-duodénale.**
- ***Hémoptysie:*** **crachement de sang d'origine bronchique ou pulmonaire causée par :**
  - **tuberculose pulmonaire**
  - **cancer bronchique**
  - **infarctus pulmonaire**
  - **hémorragie intra pulmonaire**

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

LES HEMORRAGIES

- ***Localisation et types.***
- **Les petites hémorragies situées dans la peau, les muqueuses ou les séreuses (appelées *pétéchies* si inférieures à 2-3mm ou *purpura* si supérieures à 3mm) sont habituellement associées à un taux plaquettaire bas (thrombocytopénie), ou à une anomalie des facteurs de la coagulation, ou à une inflammation vasculaire (vascularite), ou à une augmentation de la fragilité vasculaire.**



– **Un épanchement de sang dans chacune des cavités de l'organisme sera appelée *hémothorax, hémopéricarde, hémopéritoine, ou hémarthrose.***

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

LES HEMORRAGIES

- ***Localisation et types.***
-
  - **Un amas volumineux du sang dans le tissu sous-cutané ou dans les organes intérieurs, d'origine traumatique ou dû à la rupture de vaisseaux le plus souvent (mais non seulement) artériels est appelé *hématome*.**

www.Dailymotion.com

Hématome cérébrale



www.Dailymotion.com

Aneurisme cérébrale



www.Dailymotion.com

Hémorragie pour rupture de aneurisme cérébrale



www.Dailymotion.com

Hémorragie cérébrale



www.Dailymotion.com

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

LES HEMORRAGIES

- ***B - Conséquences***
- **Les conséquences cliniques des hémorragies dépendent de la quantité et de rapidité de la perte du sang.**

- **Elles dépendent du type de vaisseau impliqué (veine ou artère) et de l'efficacité des mécanismes de l'hémostase.**
- **Les pertes de sang *lentes* ,chroniques ou récidivantes peuvent provoquer une anémie par la carence en fer (anémie ferriprive, ou sidéropénique).**
- **Si les pertes de sang sont *rapides*, les mécanismes de compensation sont relativement inefficaces et la hypovolémie conséquente peut entraîner un *choc hémorragique (ou hypovolémique*). > 0,5 litre: danger de choc.**

- **Choc: hypotension et insuffisance circulatoire aigue avec lésions hypoxiques et inflammation (voire dictionnaire)**

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

LES HEMORRAGIES

- ***B - Conséquences***
- **Les conséquences cliniques des hémorragies dépendent aussi de la localisation de l'hémorragie.**

- **Une hémorragie dans les tissus sous-cutanés ou dans le tissu musculaire peut avoir des conséquences cliniques modestes ou ne pas en avoir du tout, tandis que les hémorragies dans les organes importants peuvent avoir des conséquences très graves.**
- **Par exemple une hémorragie au niveau du cerveau peut produire**
- **a) dégénérescence et nécrose cellulaire avec paralysie ou autres déficiences neurologiques, ou**
- **b) une hypertension intracrânienne pour la réaction inflammatoire car la boite crânienne est inextensible.**
- **Les hématomes traumatiques extra ou sous-dural qui entraînent de graves conséquences cliniques par compression en sont un exemple.**

Pathologie générale
PERTURBATIONS HEMODYNAMIQUES
TABLE DES MATIÈRES



1. L'hypertension arterielle
2. Les hyperémies et congestion
3. Les œdèmes (transsudatifs)
   - A- Régulation des mouvements des fluides
   - B - Pathogénie
4. Les hémorragies
   - A- Localisations et types
   - B - Conséquences
5. L'hémostase
6. La thrombose
   - A- Définition et types
   - B - Pathogénie
   - C - Conséquences
7. Les embolies
8. L'infarctus

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

L'HEMOSTASE

***L'hémostase est le processus physiologique qui arrête une hémorragie*.**

- **Trois facteurs entrent en jeu :**
- **A. *l'endothélium,***
- ***B. les plaquettes et***
- ***C. la cascade de la coagulation.***

Le moyen principal de l'hémostase est la formation d'une masse solide (caillot), composé de une réseau de fibrine contenant dans ses mailles principalement plaquettes, et que se produit lorsque le sang (qui reste fluide à l'intérieur des vaisseaux intègres), prend contact avec le tissu conjonctif extra-vasculaire après une lésion endothéliale.



PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

L'HEMOSTASE ET LA THROMBOSE

Hémostase normale

Les événements de l'hémostase après une lésion vasculaire sont les suivantes.

- **1. *Une vasoconstriction* surtout artériolaire brève et transitoire par réflexes neurogènes et par sécrétion d'endothéline - vasoconstricteur puissant provenant de l'endothélium.**
- ***2 . Adhérence des plaquettes au tissu conjonctif sous-endothélial*** (au collagène et au facteur de Von Willebrand--vWF)
- **3. *L'activation des plaquettes* après l'adhérence:**
  a) produit la sécrétion de contenu des granules intraplaquettaires, particulièrement calcium et ADP,
  b) induit la synthèse du thromboxane A2,
  c) entraîne l'expression des récepteurs de fibrinogène (GpIIb/IIIa) sur la surface des plaquettes
- **d) entraine la synthèse du facteur de croissance pour les fibroblastes**
- **4. *L'agrégation des plaquettes* avec la formation d'un bouchon plaquettaire**
- **5. La *coagulation* (→formation de fibrine)**



© Paolo Bellavite, Université Verona-Ngozi. 5 Perturbations hémodinamiques

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

L'HEMOSTASE

- **A. L'endothélium**
- ***A' l'intérieur des vaisseaux sanguines intègres le sang reste fluide parce que les cellules endothéliales normales disposent* des <u>*propriétés anticoagulantes*</u> *(propriétés antithrombogènes*) avec trois mécanismes :**
- ***Antiplaquettaire* (prostacycline)**
- ***Anticoagulante* (héparine, antithrombine),**
- ***Fibrinolytique* (activateur du plasminogène)**
- **Quand sont endommagé les cellules endothéliales sont capables d'exercer *fonctions coagulantes* (<u>*propriétés thrombogènes)*</u> avec les mécanismes suivants:**
- ***la libération de facteurs de von Willebrand*, cofacteur de l'activation des plaquettes**
- ***la sécrétion d'un inhibiteur de la fibrinolyse*.**



© Paolo Bellavite, Université Verona-Ngozi. 5 Perturbations hémodinamiques

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

L'HEMOSTASE

- **B. Les Plaquettes**
- ***Les plaquettes*** **(150-300 mile/millimètre cubique) circulent normalement dans le sang dans un état inactif.**
- **Elles sont constituées par des disques entourés d'une membrane lisse, qui déploient en leur surface un grand nombre de récepteurs de la famille des intégrines.**
- **Les plaquettes contiennent deux types de granules. *Les granules alpha* qui contiennent du fibrinogène, de la fibronectine, du facteur V et du facteur de von Willebrand, du facteur de croissance (PDGF). Les autres granules sont constitués par *des corps denses,* qui contiennent ADP, calcium, sérotonine**.

PLAQUETTES

NORMAUX





PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

L'HEMOSTASE

- **B. Les Plaquettes**
- **A' la suite d'une lésion vasculaire, les plaquettes subissent une activation avec les suivants réactions :**
- ***adhésion et modification de forme***
- ***sécrétion des granules et de médiateurs néo synthétisé***
- ***agrégation***
- L'agrégation implique les plaquettes liées entre elles
- Cette agrégation primaire est réversible mais grâce à la coagulation de la thrombine est formée. La thrombine surface plaquettaire entraine un supplément d'agrégation plus stable et irréversible.



PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

L'HEMOSTASE

- **La cascade de la coagulation** (voir aussi Inflammation)
- **La cascade de la coagulation est essentiellement un processus amplificateur comportant une série de conversions de pro-enzymes inactifs en enzymes activés, culminant dans la formation de la thrombine. Puis la thrombine transforme le fibrinogène, protéine plasmatique soluble, en fibrine, protéine fibrillaire insoluble.**
- **La cascade est activé par deux voies, *la voie intrinsèque et la voie extrinsèque*.**
- ***La voie intrinsèque est amorcée par l'activation du facteur XII.***
- ***La voie extrinsèque*** *est amorcée par lipoprotéines tissulaires (facteur tissulaire ou* ***thromboplastine extrinsèque****), des lésions tissulaires.*
- **Lorsque le facteur X est activé par les thromboplastines intrinsèques ou extrinsèques, les deux voies convergent en une voie commune qui transforme la prothrombine en thrombine**
- **La thrombine transforme le fibrinogène (protéine soluble), en fibrine (protéine fibrillaire insoluble) à la surface et à l'intérieur de l'amas plaquettaire et ainsi se forme le caillot.**



Pathologie générale
PERTURBATIONS HEMODYNAMIQUES
TABLE DES MATIÈRES



1. L'hypertension arterielle
2. Les hyperémies et congestion
3. Les œdèmes (transsudatifs)
   - A- Régulation des mouvements des fluides
   - B - Pathogénie
4. Les hémorragies
   - A- Localisations et types
   - B - Conséquences
5. L'hémostase
6. La thrombose
   - A- Définition et types
   - B - Pathogénie
   - C - Conséquences
7. Les embolies
8. L'infarctus

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

LA THROMBOSE

- **Lorsque l'hémostase se vérifie à l'intérieur des vaisseaux sanguins par conditions pathologiques, le processus est appelé thrombose.**
- **Ainsi, la thrombose est *la formation, durant la vie et indépendamment d'une hémorragie, d'une masse solide (thrombus) à l'intérieur des vaisseaux sanguins, qui est constituée par des éléments cellulaires du sang et par de la fibrine*.**

- **La thrombose peut se produire dans les artères, dans les veines et dans les cavités cardiaques.**
- **Comme dans l'hémostase normale, les deux principaux processus de la thrombose sont l'agrégation plaquettaire et la coagulation du sang.**



Thrombose veineuse





www.Dailymotion.com

Thrombose veineuse

•***Les thrombus veineuses, ou phlébothrombose,*** **surviennent typiquement dans les zones de stase ou de congestion provoquées par insuffisance cardiaque par immobilisation, par obstacles mécaniques à la circulation comme en cas de grossesse, par maladie du foie (cirrhose), par varices ou insuffisance des valvules veineuses surtout chez les femmes âgée.**

•Le plus souvent (90% des cas), elles touchent surtout les veines des membres inférieurs.

•Les thrombus veineuses sont presque toujours oblitérantes, s'étendent dans la direction du courant sanguin (c'est-à-dire vers le cœur) et la queue d'extension peut ne pas être solidement fixée mais peut être très longue (même quelques dizaines de centimètres) et est sujette à des ruptures pouvant entraîner une embolie.

•Les thrombus formées au niveau du courant veineux très lent ressemblent à du sang immobile coagulé.



Thrombose veineuse

www.Dailymotion.com

Thrombose veineuse



sinus caverneux

www.Dailymotion.com

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

LA THROMBOSE

- ***Possibilités évolutives d'une thrombose veineuse***



PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES



Figure 5-14. Possibilités évolutives d'une thrombose veineuse

Evolution de la thrombose

Un thrombus subissent les évolutions suivantes :

Embolisation. **Tout le thrombus ou ses fragments se mobilisent et gagnent d'autres localisations de l'arbre vasculaire avec effets cliniques divers.**

Dissolution. **Le thrombus peut être dissout partiellement ou totalement par l'action des enzymes fibrinolytiques.**

•

Organisation, ***c'est-à-dire substitution du tissu thrombotique avec tissu conjonctif*****, avec ou sans récanalisation. La réaction inflammatoire (voir l'inflammation) active la formation de tissu conjonctif de granulation.**
La récanalisation est produite par la néoformation vasculaire (angiogenèse) qui est associée à la formation du tissu de granulation ou par la dissolution par des enzymes protéolytiques des parties de thrombus et par la couverture des cavités avec prolifération des cellules endothéliales.

Pathologie générale
PERTURBATIONS HEMODYNAMIQUES
TABLE DES MATIÈRES



1. L'hypertension arterielle
2. Les hyperémies et congestion
3. Les œdèmes (transsudatifs)
   - A- Régulation des mouvements des fluides
   - B - Pathogénie
4. Les hémorragies
   - A- Localisations et types
   - B - Conséquences
5. L'hémostase
6. La thrombose
   - A- Définition et types
   - B - Pathogénie
   - C - Conséquences
7. Les embolies
8. L'infarctus

LA THROMBOSE

Pathogénie

- **Trois faits primordiaux prédisposent à la formation de la thrombose, appelés la « Triade de Wirchow »:**

- **1) *La lésion endothéliale*,**
- **2) *l'altération du courant sanguin (stase ou turbulences)***
- **3*) l'hypercoagulabilité du sang.***



Figure 5-12. La triade de Wirchow au cours de la thrombose. L'intégrité de la couche endothéliale est le plus important des facteurs. Il faut rappeler que des lésions des cellules endothéliales peuvent altérer localement le flux sanguin et/ou la coagulabilité; en revanche un flux sanguin anormal (stase ou turbulences) peut être source de lésion endothéliale. Les divers facteurs peuvent jouer isolément ou se combiner pour entrainer la formation du thrombus.

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

LA THROMBOSE

Pathogénie: 1) Lésion endothéliale

Les sources des lésions endothéliales sont :

- **les plaques artérioscléreuses ulcérées,**
- **les inflammations (vasculites),**
- **les traumatismes,**
- **l'action d'endotoxines bactériennes,**
- **l'hypercholestérolémie,**
- **les composants de la fumée du tabac**
- **le diabètes**

Dans la *thrombose veineuse,* la lésion endothéliale peut être évidente, comme dans les varices, ou très petite et difficilement démontrable. La basse vitesse du courant sanguin dans les veines favorisent la coagulation et la formation des thrombus.

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

LA THROMBOSE

Pathogénie: 2) Altération du courant sanguin

- ***Les turbulences*** **du courant sanguin facilitent les thromboses artérielles et intracardiaques en entraînant des lésions ou une activation de l'endothélium ou en induisant des contre-courants et des poches locales de stase; la stase et la congestion sont des facteurs majeurs de la formation des thromboses veineuses.**
- ***L'ulcération des plaques athéroscléreuses*****, ne met pas seulement à nu le conjonctif sous-endothélial, mais s'avère être aussi la source de turbulence locale. Les dilatations anormales des artères appelées *anévrysmes* entraînent soit des lésions endothéliales soit des turbulences.**
- **Pendant l'immobilisation prolongée au lit ou pendant les voyages par avion**

L'HEMOSTASE ET LA THROMBOSE

Pathogénie: 3) Hypercoagulabilité du sang

- **Les états d'hypercoagulabilité du sang, qui prédisposent à la thrombose, ont des pathogénies différentes et peuvent être divisée en primaires ou génétiques et secondaires ou acquises.**
- **Parmi les *états génétiques* ou *primaires*, les plus fréquents sont la mutation des facteurs de la coagulation ou le manque de inhibiteurs**
- **Parmi les *états acquis* ou *secondaires,* le plus communes sont:**
- **Après les interventions chirurgicales**
- **Après l'accouchement**
- **La contraception orale**
- **L'hyperoestrogénie gravidique**
- **Au cours de maladies cancéreuses**
- **Le tabagisme**
- **L'hyperlipidémie**

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

LA THROMBOSE

C -Conséquences de la thrombose.

- **La conséquence la plus commune d'une thrombus totalement obstructive non compensée par une circulation collatérale (ischémie) est l'infarctus (du myocarde, du cerveau, du rein, etc.).**



www.Dailymotion.com

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

L'HEMOSTASE ET LA THROMBOSE



Figure 13-4. Représentation schématique de la progression morphologique d'une lésion coronaire, débutant par une plaque stable chronique responsable d' une angine de poitrine typique et conduisant au divers syndromes coronaires aigus.

Pathologie générale
PERTURBATIONS HEMODYNAMIQUES
TABLE DES MATIÈRES



1. L'hypertension arterielle
2. Les hyperémies et congestion
3. Les œdèmes (transsudatifs)
   - A- Régulation des mouvements des fluides
   - B - Pathogénie
4. Les hémorragies
   - A- Localisations et types
   - B - Conséquences
5. L'hémostase
6. La thrombose
   - A- Définition et types
   - B - Pathogénie
   - C - Conséquences
7. Les embolies
8. L'infarctus

Thrombo-embolie pulmonaire



www.Dailymotion.com

Thrombo-embolie cérébrale



www.Dailymotion.com

LES THROMBO-EMBOLIES VEINEUSES

Les plus fréquentes et importantes *thrombo-embolies veineuses* sont les thrombo-embolies pulmonaires. Dans plus de 95% des cas, ces embolies veineuses proviennent des veines profondes des membres inférieurs (p.ex. les veines poplitées, fémorales, iliaques) et des thrombus des veines ou plexus veineux causées par une intervention chirurgicale (le chirurgien doit être attentif à la prévention).

- **Les embolies sont transportées dans des veines de plus en plus volumineuses et gagnent les artères pulmonaires en traversant les cavités droites du cœur.**
- **En fonction de sa taille, l'embolie pourra obstruer l'une des deux branches de l'artère pulmonaire, se bloquer sur une bifurcation ou gagner les plus petites artères pulmonaires.**

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

LES THROMBO-EMBOLIES VEINEUSES

- ***Les conséquences des thrombo-embolies pulmonaires sont :***
- **la mort subite, l'insuffisance cardiaque aiguë droite ou un collapsus cardiovasculaire surviennent lorsque 60% ou plus du lit vasculaire pulmonaire est oblitérés par les embolies**
- **les embolies pulmonaires de petite taille sont cliniquement silencieuses ou peuvent provoquer épisodes de fièvre**
- **l'oblitération embolique des artères pulmonaires de taille moyenne peut entraîner des hémorragies mais en général il n'y a pas d'infarctus à cause de la double circulation dans la zone touchée (circulation bronchique).**

Les phlébites

Thrombophlébite

Rupture plus hémorragie

Ulcère variqueuse

Les phlébites

Définition: inflammation d'une veine

1. Causes:

- thérapie intraveineuse
- présence des varices
- femme enceinte, les premiers jours après l'accouchement
- inféctions généralisées (ex: péritonite, surtout à la maternité: phlébites profondes)
- immobilisation prolongée au lit (ex: à cause d'une fracture du fémur)

La phlébite est favorisée par:

- diminution de la vitesse de la circulation sanguine dans les veines (immobilisation)
- augmentation de la capacité de coagulation du sang (femmes enceintes)

Inflammation ry'mitsi njanyi

Ico kivuga: indwara z'imigera ikwira mu mitsi

1. Ibituma:

- gutobagura kenshi imitsi
- igihe umuntu yarasanganywe ubuvyimba bw'imitsi
- umugore y ibungenze, mu misi yambere yibarutse
- indwara z'imigera zikwira umubiri wose, mu bihimba n'imitsi vy'imbere
- iyo umurwayi amaze igihe kirekire mu gitanda, adahindukira (akarorero: nk'iyo umuntu yavunitse igufa ryo mw'itako)

Inflammation ry'imitsi ritumwa:

- n'igabanuka ry'ukwiruka kw'amaraso mu mitsi (nk'iyo umuntu atihindukiza)
- iyongerekana ry'ivura ry'amaraso (abagore bibungenze)

Les phlébites



2. Signes:

- douleur
- chaleur
- gonflement
- perte de fonction
- fièvre T° 38 - 38,5

3. Complications:

- embolie pulmonaire: quand la veine est inflammée il peut se former un caillot (thrombe) qui entre dans la circulation du sang pour s'arrêter dans l'artère pulmonaire (infarctus pulmonaire): mort
- ulcère d'un membre inférieur: ulcère variqueuse

2. Ibimenyetso:

- ububabare
- ubuvyimba
- ubushuhe aho nyene havimye
- guta igikorwa cawo
- inyonko T° 38 - 38,5

3. Inkurikizi:

- igihe umutsi urwaye phlébite, uduce tw'amaraso avuze dushobora gutembera mu mitsi gushika mu iy'imbere, tugahagarara mu mahaha. Inkurikizi n'urupfu.
- urusebe rw'intakira rwo ku maguru


Les phlébites
Vieillards
Malades operés
MOBILISATION
PRECOCE DES
MALADES A RISQUE
Femme après
l'accouchement
Varices

4. Prévention:
Mobilisation précoce de tous les malades, surtout:

- la femme après l'accouchement
- les malades opérés
- les malades avec varices
- les vieillards

5. Thérapie:

- immobilisation
- antibiotiques ex: Ampicilline I.M.
- pommade anti-oedème ou Ictiole + bendage élastique
- A.A.S.

Le médecin peut ajouter de la Héparine

4. Gukingira:
guhindukiza abarwayi bamara igihe baryamye no kubagirisha imyimenyerezo; cane cane:

- abagore bibarutse
- abakozwe
- abarwaye ubuvyimba bw'imitsi
- abatama

5. Ivura:

- kugumiza hamwe igihimba kibabara
- imiti mponyamigera: akarorero: Ampicilline I.M.
- amavuta agabanya ubuvyimba
- gushirako agatambara gakweguka
- imiti igabanya ubuvyimba
- A.A.S.

Umuganga niwe ashobora gutora ingingo yo kumwandikira imiti igabanya-ivura ry'amaraso nka Héparine

Pathologie générale
PERTURBATIONS HEMODYNAMIQUES
TABLE DES MATIÈRES



1. L'hypertension arterielle
2. Les hyperémies et congestion
3. Les œdèmes (transsudatifs)
   - A- Régulation des mouvements des fluides
   - B - Pathogénie
4. Les hémorragies
   - A- Localisations et types
   - B - Conséquences
5. L'hémostase
6. La thrombose
   - A- Définition et types
   - B - Pathogénie
   - C - Conséquences
7. Les embolies
8. L'infarctus

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

L'INFARCTUS

-
- ***Un infarctus est une zone de nécrose ischémique causée par l'occlusion de l'artère nourricière ou (rarement) une zone de nécrose par congestion due à l'occlusion de la veine de drainage dans un tissu donné*.**
- **Près de 99% sont la conséquence de phénomènes emboliques ou thrombotiques, dans la quasi-totalité des cas, ils entraînent une oblitération artérielle. Les plus fréquents sont les infarctus du myocarde, cérébraux, pulmonaires, iléo-mésentériques (intestinals).**
- **Très rarement, l'infarctus peut aussi être dû à d'autres mécanismes, comme le spasme artériel localisé, le gonflement d'une plaque athéromateuse suite à une hémorragie de la plaque.**

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

L'INFARCTUS

- **Les différentes types d'infarctus :**
- **Les infarctus peuvent être rouges (hémorragique) ou blancs (anémique).**

Les infarctus *rouges* surviennent :

- **dans les tissus de structure lâche ce qui permet au sang de se collecter dans le zone infarci (poumon) ;**
- **dans les tissus qui possèdent une double circulation (poumon)**

- ***Les infarctus blancs* surviennent lors des oblitérations artérielles dans les organes pleins (tels que le cœur et le rein).**

Infarctus “rouge” (poumon) et “blanc” (rate)



Infarctus blanc renal



www.Dailymotion.com

Infarctus

- Infarctus blanc (Vasc. Terminale)
  - Cœur
  - Rein
  - Rate
  - Cerveau



- Infarctus rouge (Vasc. Anastomotique)
  - Intestin
  - Poumon



www.Dailymotion.com

Athérome: Ischémie



www.Dailymotion.com

PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES



L'INFARCTUS

- **La caractéristique histologique dominante de l'infarctus est la nécrose ischémique de coagulation (voir leçons sur la dégénérescence cellulaires).**
- **Autour des bords de l'infarctus se développe une réaction inflammatoire au bout de quelques heures et devient bien visible en 1 ou 2 jours. L'inflammation est déclenchée par le matériel nécrotique. Après un laps de temps suffisant, on assiste à une dégradation progressive des tissus morts avec phagocytose des débris cellulaires par les leucocytes neutrophiles et les macrophages.**

Finalement la réaction inflammatoire est suivie par une formation du tissu conjonctif de granulation et cicatrisation (voir les leçons sur l'inflammation).

Dans l'encéphale la lésion ischémique entraîne une nécrose de liquéfaction.

Les lésions biochimiques responsables de la nécrose ischémique ont été traitée dans les leçons sur la pathologie cellulaire.


L'artériosclérose/L'infarctus cardiaque
Douleur dans l'infarctus cardiaque
Coeur
avec
infarctus
Hypotension
dans
l'infarctus

Artériosclérose

L'hypertension artérielle, la vieillesse, le diabète favorisent l'artériosclérose.

Définition: diminution de l'élasticité des artères: la parois devient dure et rigide, avec obstruction et obstacle au passage du sang

Les complications sont sévères: infarctus cardiaque; hémorragies cérébrales; problèmes de circulation aux membres inférieurs; insuffisance rénale; perte de l'acuité visuelle.

Infarctus cardiaque

Définition: mort d'une partie de tissu cardiaque pour obstruction d'une artériole de la parois cardiaque

Signes de l'infarctus cardiaque: douleur thoracique (retrosternale); douleur au bras gauche; angoisse; hypotension arterielle; arrêt cardiaque - mort dans le 75% des cas d'infarctus.

Iziba ry'imitsi ya artères

T.A. irenze urugero, ubusaza na diabète bituma indwara ya artériosclérose

Ico kivuga: imitsi ya artères iba yagumaraye ikagira intimbatimba nini; iziba rya artères ribuza amaraso ayicamwo

Inkurikizi: zirahambaye; urupfu rw'umutima; kuviriranira mu bwonko; amaraso biranka ko atembera mu maguru; igabanuka ry'ikora ry'amapfyigo; umurwayi abona nabi.

Urupfu rw'umutima

Ico kivuga: n'iziba ry'imitsi igaburira umutima; agace kawo kagaca gapfa

Ibimenyetso: kubabara cane inyuma ku gikiriza; kubabara mu kuboko kw'ibubampfu; intuntu; T.A. riragabanuka; umutima urahagarara; 75% y'abafashwe n'infarctus baca bapfa.


L'insuffisance cardiaque
Souffles cardiaques
Hypertension
Arythmies

Insuffisance cardiaque (chronique)

Définition: quand le coeur n'a plus la force de faire circuler la quantité de sang nécessaire pour le bon fonctionnement des tissus de notre corps

1. Causes:

Toutes les maladies du coeur:

- arythmies
- hypertension
- rhumatisme articulaire aigue (R.A.A.) entre 5-20 ans (maladie des valvules cardiaques)
- personnes âgées surtout s'ils ont en plus, des maladies pulmonaires. (Ex: TBC)
- artériosclérose

Igabanuka ry'ububasha bw'umutima rimara igihe

Ico kivuga: iyo umutima wataye ububasha bwo gutera amaraso mu bice vyose vy'umubiri

1. Ibituma:

indwara zose z'umutima:

- ugutera nabi kw'umutima
- tension y'amaraso irenze urugero
- ubuvyimba bw'ingingo z'amagufa bukunda gushikira abakiri bato, bari n'imyaka 5-20 (iyo ndwara ikunda kwonona n'utwinjiriro tw'umutima)
- abasaza cane cane igihe bafise n'izindi ndwara z'amahaha (akarorero: igituntu)
- imitsi igumaraye


L'insuffisance cardiaque
Dyspnée
à l'effort

2. Signes de l'insuffisance cardiaque:

2a. insuffisance cardiaque légère

- dyspnée (difficulté à respirer) pendant les efforts physiques (marcher, travailler, etc.)
- palpitations: le malade perçoit son propre coeur qui augmente de fréquence
- quelque fois dyspnée pendant la nuit

N.B. amélioration des signes seulement avec repos

2. Ibimenyetso:

2a. igabanuka ry'ikora ry'umutima ridahambaye:

- biragorana guhema (cane cane iyo umuntu yihase gukora, canke iyo ariko aragendagenda, etc.)
- gusimbagurika umutima: umurwayi yumwa umutima wiruka cane
- rimwe na rimwe biragorana guhema mw'ijoro

Ni mumenye: umuntu agira mitende iyo aruhutse mu gitanda


L'insuffisance cardiaque
Dyspnée à repos
Turgescence des jugulaires
Tachycardie
Œdèmes

2b. Insuffisance cardiaque grave:

- dyspnée (même à repos)
- oedèmes généralisés (surtout des membres inférieurs)
- gonflement des veines du cou (turgescence des jugulaires)
- tachycardie (F.C. > 100/min) Rythmique ou Arythmique
- T.A. est diminuée (ex: 80/60)
- Diminution de la tension différentielle (pincement de la différentielle).

La tension différentielle est la différence entre T.A. maxima et T.A. minima qui devrait toujours rester entre 40-30

2b. Igabanuka ry'ikora ry'umutima rihambaye:

- biragorana guhema n'iyo umuntu aruhutse mu gitanda
- kuvyimba amaguru
- ubuvyimba bw'imitsi yo mw'izosi
- umutima urasimba birenze urugero > 100/min
- tension y'amaraso iragabanuka 80/60
- igabanuka ry'itandukaniro riri hagati ya T.A. maxima et T.A. minima. Mu bisanzwe ringana na 40-30

L'insuffisance cardiaque



PERTURBATIONS HÉMODYNAMIQUES

L'INFARCTUS

- **Les facteurs qui influencent la constitution et les conséquences d'un infarctus sont :**
- ***Le type d'apport vasculaire d'un organe*. Par exemple une double circulation comme dans le poumon ou dans les foie permet le flux du sang par les vaisseaux non obstrués**
- ***La rapidité de survenue de l'occlusion*. Les occlusions qui se constituent lentement sont moins capables d'engendrer un infarctus car elles laissent le temps à l'établissement d'une voie de perfusion alternative (par exemple par les petites anastomoses inter artériolaires, dont le débit est normalement très réduit, qui forment des interconnexions entre les trois troncs coronaires principaux du cœur).**
- ***La vulnérabilité à l'hypoxie*. La susceptibilité d'un tissu à l'hypoxie influence la probabilité de l'infarctus. Les neurones subissent des lésions irréversibles dès qu'ils sont privés de leur apport sanguin après seulement 3 ou 4 minutes. Les myocytes cardiaques sont plus résistants que les neurones et meurent au bout de 20 à 30 minutes d'ischémie.**
- ***La saturation oxygénée du sang*. Les conditions pathologiques qui produisent une diminution de l'oxygénation du sang comme l'insuffisance cardiaque congestive peuvent favoriser la constitution d'une infarctus lors d'une obstruction artérielle qui serait autrement restée sans conséquences.**